Exécution d'une liste de conditions

Étapes

Pour exécuter une liste de conditions :

1. Dans l'écran initial, sélectionnez *Logistique*

→ *ADV* → *Données de base* → *Système d'information* → *Conditions et détermination du prix* → *Listes de conditions (transaction V/LD)*.

Vous accédez à l'écran *Exécuter la liste conditions*.

- Saisissez le nom de la liste de conditions que vous voulez exécuter.

Si vous ne le connaissez pas, sélectionnez

`Entrées possibles` . Une boîte de dialogue apparaît, dans laquelle vous pouvez rechercher une liste sur la base du nom ou du titre descriptif ou des deux. Vous pouvez également effectuer une recherche générique en entrant *. Si vous sélectionnez `Suite` , le système affiche toutes les listes de conditions existantes.

Si vous laissez les deux zones à blanc et sélectionnez

`Suite,` le système affiche toutes les listes de conditions existantes.

- Sélectionnez *Exécuter*.

Vous accédez à l'écran de sélection pour la liste de conditions à exécuter.

Les sections d'écran de l'écran de sélection indiquent comment la liste est structurée. Les zones dans les domaines *En-tête de page, En-tête de groupe* et *Postes* indiquent où les zones sont placées dans la liste des conditions. Une flèche dans la partie inférieure droite de l'écran signifie qu'il y a plus de zones dans la liste des conditions que le nombre affiché dans l'écran de données actuel.

- Limitez la liste en spécifiant des critères de sélection afin d'obtenir les informations souhaitées.
- Vous pouvez utiliser les *ajouts libres* pour entrer des critères de sélection supplémentaires qui ne sont pas affichés dans l'écran de sélection. Vous pouvez, par exemple, affecter l'auteur de la commande client à une condition comme critère de sélection.
- Sélectionnez *Exécuter*.

  Le système affiche la liste des conditions.

  Plus la liste contient d'informations, plus son utilisation est complexe. Vous pouvez afficher des listes larges en utilisant la barre de défilement horizontale. Vous pouvez également utiliser une plus grande fenêtre.

Impression de la liste des conditions

Pour imprimer une liste de conditions, sélectionnez

`Imprimer` dans l'écran de la liste des conditions. Dans l'écran suivant, entrez l'unité de sortie et les spécifications sur le contrôle de spool et sélectionnez *Édition* → *Imprimer*.

Utilisation des variantes de listes de conditions

Si vous utilisez fréquemment des listes de conditions avec les mêmes critères de sélection, vous pouvez les enregistrer comme variantes et les réutiliser par la suite. Lorsque vous exécutez la liste de conditions, vous pouvez

appeler la variante et le système entre automatiquement les critères de sélection. Pour créer et gérer des variantes à partir de l'écran de sélection d'une liste de conditions, sélectionnez *Saut*

→ *Variantes*.